

ここでは、コードの動かし方やファイルについて説明する。詳しい手法やデータセットについての説明は抄録や本論文を読んでほしい。処理の全体像は次の図1のようになる。




図1 全体像

## データセット




図2 データセットについて

データセットは、学習用データと評価用データの2つに分けられる。これらのデータは Auto\_cut\_data\_collection\_from\_mmradar/cut\_frame\_save\_path 内にある。

学習用データは抽出モデル用と分類モデル用の2つあり、評価用データは2種類ある。分類用モデルの学習用データは `only_ges_last_all` であり、抽出用モデルの学習用データは `origin_data` である。また、評価用データについて、境界学習済みデータセットは `continuous_eval_kizon` であり、境界未学習データセットは `continuous_eval2` である。

## ジェスチャー抽出と分類

図1のように連続的なジェスチャー認識のためには、抽出用モデルと、分類用モデルが必要である。それらのモデルを学習させるためのコードは `learn` ファイルにある。抽出用モデルは `my_model.py` であり、分類用モデルは `gesture_model.py` である。両コード共にコードは似ている。モデルは両方ともコード内の `LSTM_LIN` を用いた。また、`path` は `Auto_cut_data_collection_from_mmradar/cut_frame_save_path/...` のように設定する。...の部分はデータセットのファイル名に設定する。例えば、分類用モデルの学習用データセットであれば `only_ges_last_all` とする。

続いてモデルに学習させる際の変数名の説明をする。LSTM に学習させる際にはデータの点群数とフレーム数を固定しなければならない。そのため、分類モデルではフレーム数を50とし、抽出モデルではウィンドーサイズ分の数を設定する。(5,10,15,20,25,30,35,40) また、点群数は1150としてある

`Framelength`: 入力するフレーム数

`Pointlength`: 点群数の最大値

`Class_number`: 出力するクラス数 (分類モデルでは5、抽出モデルでは3)

また、コードの最下部にエポック数や学習率を決める変数がある。ここでモデルの層構造やノードの数を決められる。

`Epochs`: エポック数

`Optimizer_step_value`: 学習率

`Test_percent`: テストデータの割合

`Parameters`: 特徴量の種類の数(x,y,z,dp)

`Layer`: 層の数 (LSTM)

学習済みのモデルはファイルの `model_list` 内にある。

前処理は図3のように行う。x,y,z 座標において距離によってノイズ除去を行う。

```

for i in range(0, int(len(x_pos))):
    if (x_pos[i] <= 1) and (x_pos[i] >= -1):
        if (z_pos[i] <= 1.5) and (z_pos[i] >= -1):
            if (y_pos[i] <= 2.0):
                x[i] = x_pos[i]
                y[i] = y_pos[i]
                z[i] = z_pos[i]
                doppler[i] = doppler_pos[i]

framedata = np.array([x, y, z, doppler])
gesturedata[FrameNumber] = framedata
FrameNumber += 1

```

図3 ノイズ除去

## 評価用コードについて

評価用コードは2つある。1つは手動抽出を評価するための only\_ges\_eval であり、2つ目は、自動抽出を評価するための eval4\_denoise である。まず、only\_ges\_eval について説明する。

変数

GES: データセットに該当するジェスチャー (eval\_kizon: up\_tap, left\_down, down\_up 等)

File\_path: 評価するためのデータセットがあるパス

続いて、eval4\_denoise について説明する。

変数

Framelength\_spot: 抽出モデルのウィンドーサイズ(5,10,15,...40)

Framelength\_calsi: 分類モデルのウィンドーサイズ(50)

Pointlength: 学習で用いた点群の最大数(1150)

Node\_number: 学習で用いたモデルのノード数

Num\_layer: 学習で用いたモデルの LSTM 層の数

Class\_number: 抽出モデルのクラス分類数(3: 静止、ジェスチャー、境界の3つ)

Class\_number\_clasi: 分類モデルのクラス分類数 (5: tap, right, left, up, down)

## データの収集と可視化について

データ収集は Auto\_cut\_data\_collection\_from\_mmradar の gui\_main を実行すると出来る。詳しいやり方は大学院生に聞いてほしい。

データの可視化は mmwave\_final の vis\_new に入っている。この中の config ファイルを自分が可視化したいデータのパスに書き換えて、main\_new3 を実行すれば出来る。これはノ

イズ除去後の点群が表示される。

以上で説明は終わりである。分からないことがあれば” kaito.ide.2t@stu.hosei.ac.jp”までメールしてください。